



Procedimento para corrigir a inicialização do Windows 7 após a atualização KB2823324

Insira o DVD de instalação do Windows 7 e pressione uma tecla para iniciar pelo DVD.




Clique em avançar



Nesta etapa vamos escolher a opção “Reparar o computador”




Selecione o sistema operacional que deseja recuperar




Note que no caso o meu sistema operacional esta instalado na unidade D:

Clique em Prompt de Comando



Nesta janela de Prompt de comando, a unidade X: é a nossa imagem de instalação/recuperação do Windows 7.



Vamos até a nossa unidade em que o Windows 7 com problema de inicialização esta instalado (no meu caso D:), substitua a letra D: do meu tutorial pela letra da unidade em que seu Windows esta instalado.

Digite:

D:

-Vamos entrar no diretório Windows\System32\drivers e renomear o ntfs.sys para ntfs.sys.old

```
cd Windows\System32\drivers
```

```
ren ntfs.sys ntfs.sys.old
```


Em seguida vamos acessar nossa imagem de instalação na unidade X: e copiar o arquivo ntfs.sys para nossa instalação do windows.

X:

```
cd \Windows\System32\drivers
```

```
copy ntfs.sys D:\Windows\System32\drivers
```

Em seguida vamos fechar essa tela digitando Exit



```
Administrador: X:\windows\system32\cmd.exe
X:\sources>d:
D:\>cd Windows\system32\drivers
D:\Windows\System32\drivers>ren ntfs.sys ntfs.sys.old
D:\Windows\System32\drivers>X:
X:\sources>cd \Windows\System32\drivers
X:\Windows\System32\drivers>copy ntfs.sys d:\Windows\system32\drivers
1 arquivo(s) copiado(s).
X:\Windows\System32\drivers>_
```

O computador precisará executar a reparação do sistema operacional algumas vezes após a substituição do ntfs.sys.

Quando o Windows voltar a funcionar, lembre-se de ocultar a atualização KB2823324 a fim de evitar que o computador atualize o ntfs.sys que esta causando esses problemas.